

165 Bitácora Windows Server 2003 Enterprise


Índice

Configuración VirtualBox.....	3
Iniciamos la máquina virtual.....	5
Programa de instalación de Windows.....	5
Instalador Gráfico.....	7
Configuración de idiomas.....	7
Nombre y Organización.....	8
Clave de producto.....	8
Nombre de equipo y contraseña de administrador.....	9
Valores de fecha y hora.....	10
Configuración de red.....	10
Adaptador puente.....	10
Configuración personalizada.....	11
TCP/IP.....	12
Parámetros del host.....	12
Fin configuración personalizada.....	13
Grupo de trabajo o dominio del equipo.....	14
Windows Server 2003.....	15
Comprobar configuración personalizada de red.....	16
FIN.....	16


Configuración VirtualBox

Seleccionamos una iso válida.

Verificamos que la carpeta para el almacenado de la MV es la correcta.




Configuración inicial de nombre. Hacemos click en “Siguiente”.




Configuraremos una contraseña de acceso. E introducimos una clave de producto válida. Hacemos click en “Siguiente”.

Configuraremos la máquina Virtual conforme a los siguientes parámetros de de Hardware.


- Ram: 512 MB a 1GB
- Disco 10GB o superior



Configuramos la memoria Ram y Número de cores. Hacemos click en “Siguiente”.




Configuramos el disco de almacenamiento. Hacemos click en “Siguiente”.




Comprobamos que todos los parámetros seleccionados están configurados correctamente.
Hacemos click en “Finalizar”.

Iniciamos la máquina virtual.


Programa de instalación de Windows




Presionamos “Enter”



Presionamos “F8”.



Presionamos “Enter”.




Comprobamos que la opción “Formatear la partición utilizando el sistema de archivos NTFS” está seleccionada.
Presionamos “Enter”.

Instalador Gráfico


Configuración de idiomas

Comprobaremos que la configuración de idiomas y método de entrada son las deseadas.



Haremos click en “Siguiente”.


Nombre y Organización.



Introducimos un nombre y una organización.

Hacemos click en "Siguiente".

Clave de producto




Introducimos una clave del producto válida.

Hacemos click en "Siguiente".

Seleccionamos “Por dispositivo o Por usuario.”

Hacemos click en “Siguiente”.


Nombre de equipo y contraseña de administrador



Introducimos un nombre de equipo (o dejamos el que viene por defecto) y una contraseña de administrador.

Haremos click en “Siguiente”.

Valores de fecha y hora



Comprobamos que tenemos la fecha y hora correctamente configurada.

Comprobamos que tenemos la zona horaria correctamente configurada.


Hacemos click en “Siguiente”.

Configuración de red

Adaptador puente


En la configuración de red de VirtualBox seleccionamos “adaptador puente”.

En adaptador de red de VirtualBox configuramos la red mediante adaptador puente.



Configuración de red de Virtualbox mostrando “Adaptador puente” seleccionado.

Configuración personalizada.




Seleccionamos configuración personalizada.

Hacemos click en “Siguiente”.

TCP/IP

Hacemos doble click en “TCP/IP”.




Pantalla de selección

Parámetros del host


Realizamos la configuración de red según los parámetros predeterminados en la cmd de la máquina “host”.

Deberemos poner una dirección ipv4 diferente a la ya configurada en la máquina “host”.




Ejemplo de panel de configuración de red de protocolo TCP/IP.

Fin configuración personalizada



Hacemos click en “Siguiente”.


Grupo de trabajo o dominio del equipo



Mantenemos el grupo de trabajo por defecto.

Hacemos click en “Siguiente”.

Windows Server 2003



Seguimos las indicaciones en pantalla.


En caso de no poder. Emplearemos el teclado Software.

Entrada>Teclado>TecladoSoftware.

Comprobamos que funciona tanto la configuración de la IPV4 y el servidor DNS.

Hacemos un ping a www.google.com

Comprobar configuración personalizada de red.



Captura de pantalla con un terminal en el que se ve un ping a www.google.com

Al realizar el ping a la dirección web comprobamos que también funciona el servidor DNS seleccionado.

FIN