


Configuración de Display Managers

Emilio Cabo Gomis



Índice

GDM.....	3
LightDM.....	4
LXDM.....	8
SSDM.....	10
SLIM.....	12
Bibliografía.....	14

Configuración display managers

Tal y como dice en el trabajo Lightdm es un gestor de sesiones. La parte visible del gestor de sesiones es la pantalla de bienvenida o de autenticación donde introducimos nuestro login y podremos configurar ciertos parámetros de nuestra sesión como por ejemplo el entorno de escritorio que queremos usar, el gestor de ventanas, la distribución de teclado a usar, etc.

Existen otros gestores de sesiones que podemos emplear. Entre ellos se encuentran:


GDM es el que empleamos normalmente al realizar la conexión con platega desde ubuntu 20.04 dado que es el display manager del entorno de escritorio Gnome; de ahí viene el nombre de GDM Gnome Display Manager.

En el caso del GDM.

GDM


Iniciamos sesión mediante GDM.

Introducimos el nombre de usuario.



Comprobamos que es el perfil correcto de usuario correcto.

Configuración display managers




LightDM

Debido a que desde hace unas versiones el gestor de sesiones que viene instalado por defecto en ubuntu ya no es lightdm tendremos que instalarlo y configurarlo como el gestor de sesiones principal para esta máquina.

```
sudo apt update -y  
sudo apt install lightdm -y
```


Configuración display managers



Seleccionamos como gestor principal el lightdm


Si nos equivocamos en la configuración siempre podremos ejecutar el comando

sudo dpkg-reconfigure lightdm




Configuración display managers

introducimos un nombre de usuario del dominio.




Introducimos la contraseña correspondiente.

Comenzara el inicio de sesión.



.Sesión iniciada.

Configuración display managers




LXDM

Si queremos un gestor de ventanas que sea ligero de la misma manera que es el lightdm. Personalmente recomiendo el gestor de ventanas de la distribución de Linux Lubuntu.

Esta es una distribución de Linux que está especialmente diseñada para ordenadores con poca capacidad computacional. Personalmente lo emplee cuándo tenía un portátil con 4GB de RAM y no tenía dinero para otro. Así que instalé esta versión de Linux para poder siguiéndolo empleando.

La instalamos mediante el comando **apt-get install lxdm -y**


Nos aparecerá esta pantalla de configuración. Cómo hemos hecho con los anteriores seleccionamos **lxdm**.




Configuración display managers

Reiniciamos el equipo

Probamos a iniciar sesión.



Comprobamos que inició sesión correctamente.




SSDM

Este es un gestor simple y poco pesado que he probado y siempre me ha gustado.


Apt-get install ssdm – y

Lo configuramos como el predeterminado.



Probamos a iniciar sesión.


Configuración display managers



SLIM

Para instalarlo ejecutamos apt-get install slim.


Nos aparecerá la siguiente ventana para configurarlo.



Configuración display managers


Reiniciamos la máquina.

Introducimos las credenciales.



Introducimos la contraseña.

Esta es la carpeta del usuario con el que he iniciado sesión.



Bibliografía

[Installing LightDM on Ubuntu Desktop – TecAdmin](#)

[SLiM - Simple Login Manager für Linux - Download](#)

<https://www.baeldung.com/linux/display-managers-install-uninstall>